


## CAPES en PHOTOSHOP

Quan obrim una imatge amb Photoshop, veim amb la finestra Capes (shortcut F7) que només en tenim una, que es diu **Fondo**. Si en el buffer hem copiat una selecció d'imatge i l'enganxam a la nostra, es crea una nova capa. Ara tenim dos capes, una és el **Fondo** i l'altre és la selecció enganxada. La nova queda damunt l'anterior. En podem enganxar tantes com volguem, i els podem ordenar arrossegant-les amunt o avall en la finestra de capes. En podem ordenar arrossegant-les amunt o avall en la finestra de capes. El gran poder de les capes és que podem treballar amb elles independentement, aplicant filtres, modificant nivells, games de color, etc.



*Dos capes: Fondo i selecció enganxada.*

Quan guardam un arxiu encara no acabat, i tenim diferents capes, l'arxiu estarà en format .psd (Photo Shop Data). Si guardam la imatge en algun altre format, perquè el volem incorporar a un document, pàgina web, etc, de forma automàtica s'acoblen les capes en una sola. El fitxer psd encara existirà, i quan el tanquem ens demanarà si volem guardar-lo.

## Com ajustar una capa.

La capa seleccionada és la que es treballa, per a modificar-la, aplicar-li transformacions, modificar-la... , per exemple, podem mdificar els nivells de canals de color RGB

Anam al menú Imagen-ajustes-niveles. Els canvis només afecten a la capa seleccionada.




## Agrupar capes

Podem visualitzar o ocultar capes clicant al símbol de l'ull. Si clicam a l'altre quadret en varies capes i obtenim una cadena, les tenim enllaçades. Així, podem efectuar algunes accions conjuntes, como desplaçar-les totes a la vegada.

Podem acoplar les capes que agrupades des del menú *capas-combinar enlazadas*, i així les agrupam en una sola

## Borrar Capes

Per a esborrar una capa, la seleccionam l'arrossegam a la icona de paperera. També podem anar al menú capas-borrar, o amb botó dret Eliminar capa.



Les capes també es poden duplicar

La capa fondo està bloquejada, si la volem modificar la podem duplicar i després esborrar el Fondo original

## Transformar Capes

Una vegada seleccionada una capa, podem fer moltes transformacions des del menú *Capas-Transformar*.

- Escarlar
- Rotar
- Transformació numèrica
- Distorsionar
- Transformació lliure
- Voltejar